



ワイヤレスネットワーク 手動接続設定の方法 (Windows7 編)


第1版



本資料は、Windows7 パソコンを使った、手動による無線 LAN(ワイヤレスネットワーク)接続設定の手順を記載しています。

<p>STEP 1</p> <p>準備</p>	<p>無線親機の SSID と暗号化キー(パスワード)を確認します。</p> <p>無線親機と設定するパソコンの距離を 1~2m 程度まで近づけます。</p>
<p>STEP 2</p> <p>スタートメニュー</p>	<p>パソコンの画面左下 [スタート] ボタンをクリックし、スタートメニューから [コントロールパネル] を選びます。</p>  <p>スタートボタン</p>
<p>STEP 3</p> <p>コントロールパネル</p>	<p>[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。</p> <p>(アイコン表示の場合は [ネットワークと共有センター] をクリックします)</p> 

<p>STEP 4</p> <p>ネットワークと共有センター</p>	<p>左側のタスク一覧から「ワイヤレスネットワークの管理」をクリックします。</p>	
<p>STEP 5</p> <p>プロファイル選択・削除</p>	<p>削除したいプロファイルを選択し、プロファイル一覧の上部に並ぶ項目の左から2番目「削除」をクリックします。</p>	 <div data-bbox="512 1469 1401 1541" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>[削除] ボタンはいずれかのプロファイルを選択しないと表示されません</p> </div>
<p>STEP 6</p> <p>警告画面</p>	<p>「ワイヤレスネットワークの管理」画面が表示されますので「はい」ボタンをクリックします。</p> <p>以上で削除完了です。</p>	


<p>STEP 7</p> <p>コントロールパネル</p>	<p>【ネットワークの状態とタスクの表示】 をクリックします。</p> <p>(アイコン表示の場合は 【ネットワークと共有センター】 をクリックします)</p> <p>パソコン内臓無線 LAN をご使用の場合、パソコン本体の無線スイッチ ON にしてください。</p>	
<p>STEP 8</p> <p>ネットワークと共有センター</p>	<p>ネットワーク設定の変更から 【ネットワークに接続】 をクリックします。</p>	

STEP 9

接続するネットワークの選択

パソコン周辺にある接続可能な無線LANがすべて表示されます。


その中から **STEP 1** で確認した SSID の場所へマウスポインターを合わせ左クリックします。



このような表示に変わりますので【接続】をクリック

- ü 「ネットワークを検出できません。」と表示された場合
- ü **STEP 1** で確認したものと同一「SSID」が表示されない場合

解決方法 無線親機に挿している電源ケーブルを外します。
再度挿し直して、無線親機を再起動します。

<p>STEP 10</p> <p>入力要求画面</p>	<p>「セキュリティキー」の要求画面が表示されますので、STEP 1で確認した暗号化キーを入力し [OK] ボタンをクリックします。</p> 
-------------------------------------	--

ü 「PIN コード」を要求された場合

解決方法 「代わりに、ネットワークセキュリティキーを入力する必要があります」をクリックし、「セキュリティキー」の要求画面を表示します。

<p>STEP 11</p> <p>接続完了</p>	<p>正常に接続が完了しますと「ネットワークの場所の設定」画面が表示されます。</p> <p>該当するネットワークにマウスポインターを合わせクリックします。</p>	
-----------------------------------	--	--

ü 「《SSID 名》に接続できませんでした」と表示された場合

解決方法1	 の手順にて SSID を再度ご確認ください。
解決方法2	無線親機に挿している電源ケーブルを外し、再度挿し直してください。
解決方法3	パソコンにインストールされているセキュリティソフトを無効にしてください。 (無効にする方法はセキュリティソフトメーカー様にお問い合わせください)
解決方法4	Windows ファイアーウォールを無効にしてください。 (無効にする方法はパソコンメーカー様にお問い合わせください)

Windows7 によるワイヤレスネットワーク手動接続設定方法は以上となります。